

Udarbejdet af: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Revisionsansvarlig: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Gældende for: Klinikassistenter og tandplejere ved uddelegering
Gældende fra: 01-07-2023	Version: 3.	Ny revision senest: 01-07-2026

Instruktion i påsætning af direkte SPB

1. Formål

At sikre tænder i den nuværende position og stabilisere resultat efter tandregulering

2. Målgruppe og anvendelsesområde

Patienter med tidligere udført tandregulering, primært med fast apparatur

3. Forudsætninger

- Teoretisk undervisning i bonding af retentionstråde
- Sidemandsoplæring i ovennævnte under supervision.

4. Fremgangsmåde

Når specialtandlægen vurderer, at patienten er klar til at overgå til retentionsfasen, følges nedenstående procedure.

I samarbejde med specialtandlægen, eller anført i journal, bestemmes udstrækning af SPB'en.

Direkte teknik til fremstilling af SPBer eller direkte bonding af Flex ortotech kæde

1. Evt. tandsten fjernes.
2. Tænderne i de respektive områder afpudses med pimpsten.
3. Oralfladen slibes evt. let med grøn sten, der hvor retentionstråden skal sidde.
4. Tørlægning med vatruller og sug.
5. Skyl grundigt med vand og tørlæg.
6. Påfør Top Dent ætsgel 38 %, efter 20 sek. Skyl grundigt min. 15 sek. og tørlæg.
7. Placer tråden svarende til den ønskede position evt. ved brug af tandtråd.
8. Tråden trykkes til tænderne vhja en stopper med skarpe kanter. Evt overskydende tråd klippes af inden bonding.
9. Der påføres sparsomt Otho Solo som blæses til et tyndt lag.
10. Tetric Flow påføres over og under tråden og samles med en fyldningsfjerner. Bredden af plasten skal svare til 2/3 af bredden på tanden.
11. Belys med polymeriseringslampen i 20 sek.
12. Kontrollér, at der er et fint, jævnt lag plast, og at der ikke er overskydende plast (speciel opmærksomhed henledes på approximalrum samt gingiva inkl. pocher).
13. Tandtråd fjernes omhyggeligt.
14. Kontrollér, at tråden sidder som ønsket uden påbidning (anvend okklusionspapir i OK).
15. Patienten informeres og vejledes i renhold af retentionen samt forsigtighed med kost. Vigtigheden af, at patienten straks henvender sig til klinikken, såfremt trådreten løsnes eller mistes, understreges.

5. Definitioner på kvalitetsmålinger / kontrolmålinger

- Brug spejl, tydeligt lys fra operationslampe og tørlæg.
- Der må ikke være kanter eller skarpe overgange der kan mærkes med fyldningsfjerner.
- Hvis der er dråbeformede udhæng, skal disse minimeres vhja carbidbor.
- Ved underskud suppleres med tetric flow.

6. Ansvar og organisering

- Specialtandlægen har det overordnede ansvar.

- Fremstilling af SPB og bonding varetages af KA / tandplejer

7. Referencer, herunder standarder, anden relevant lovgivning

- Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Se forrest i mappen
- Vejledning om udfærdigelse af instrukser. Se forrest i mappen
- Målepunkter for tandklinikker. Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Se forrest i mappen

8. Bilag/links